

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 Юбка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 70 см.

Вам потребуется:

Твид 1,25 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин Н 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 пуговицы (кожа).

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 114. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


21 Переднее полотнище 1х
22 Заднее полотнище 2х
23 Кокетка переднего полотнища со сгибом 1х
24 Кокетка заднего полотнища 2х
а) пояс длиной 73–77–81–85–89 см и шириной 9 см, включая припуски;
б) 2 паты пояса длиной по 14 см и шириной по 8 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

План раскладки

Твид шириной 140 см


Размеры 36–44

WEBKANTE 140 cm 36–44



WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые детали выкроить симметрично.



Детали 21–24


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



Пошив:

■ На переднем полотнище юбки линию складок перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками. Складку заложить, заметать и заутюжить в направлении метки-стрелки, глубину складки заметать вдоль верхнего среза полотнища юбки.

■ Выполнить боковые швы на кокетке и на юбке, контрольные метки 1 и 2. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Кокетку притачать к юбке, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на кокетку.

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Пояс снова разложить и притачать к верхнему срезу кокетки. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс.

■ Вдоль концов внешней половинки пояса и вдоль средних срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа вверху. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхним краем пояса (приутюженный сгиб). На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от низа до потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Пояс снова сложить вдоль пополам, концы внутренней половинки пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез пояса разложить поверх шва притачивания пояса и приколоть. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



■ Со складки удалить наметку. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. На подгибке низа заутюжить сгиб складки.

■ Каждую пату пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Пату вывернуть, приутюжить. На расстоянии 2 см от чисто вытачанного конца паты обметать вертикальную петлю, длина петли зависит от размера пуговицы. Открытые концы пат притачать впереди к поясу на расстоянии по 6 см от боковых швов, при этом паты направлены к линии середины переда. Паты отвернуть назад, к поясу пришить пуговицы соответственно петлям на патах.